# Tổng quan về MongoDB

### MongoDB là gì?

- MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON hoặc BSON (Binary JSON).
- Đặc điểm nổi bật:
  - o Không yêu cầu cấu trúc bảng (schema-less).
  - Dễ mở rộng (scalable).
  - o Hỗ trợ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) mạnh mẽ.
  - Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng hiện đại như MERN/MEAN stack.

## Cài đặt MongoDB trên macOS

### 1. Cài đặt MongoDB Server

#### Cách 1: Sử dụng Homebrew

1. Mở Terminal và chạy lệnh:

```
brew tap mongodb/brew
brew install mongodb-community@6.0
```

2. Để khởi động MongoDB:

```
brew services start mongodb/brew/mongodb-community
```

3. Kiểm tra dịch vụ:

brew services list

#### Cách 2: Cài đặt thủ công

- 1. Truy cập trang tải MongoDB.
- 2. Chọn:
  - o Version: Phiên bản mới nhất.
  - o OS: macOS.
  - o Package: .tgz.
- 3. Tải xuống, giải nén, và di chuyển file vào /usr/local/bin.
- 4. Khởi động MongoDB bằng lệnh:

mongod --dbpath /path/to/data/db

### 2. Cài đặt MongoDB Compass

- 1. Truy cập trang tải MongoDB Compass.
- 2. Chọn:
  - o OS: macOS.
  - o Version: Phiên bản mới nhất.
- 3. Tải xuống file dmg, mở file và kéo ứng dụng vào thư mục Applications.

## Cài đặt MongoDB trên Windows

### 1. Cài đặt MongoDB Server

- 1. Truy cập trang tải MongoDB.
- 2. Chọn:
  - Version: Phiên bản mới nhất.
  - o OS: Windows.
  - o Package: MSI.
- 3. Tải về và chạy file msi.
- 4. Trong quá trình cài đặt:
  - Chon Complete Installation.
  - Đảm bảo bật tùy chọn Install MongoDB as a Service để tự động chạy MongoDB.
- 5. Sau khi cài đặt, thêm đường dẫn của MongoDB vào PATH:
  - Vào System Properties → Environment Variables → Path.
  - Thêm: C:\Program Files\MongoDB\Server\<version>\bin.

### 2. Khởi động MongoDB

• Mở Command Prompt và chạy lệnh:

mongod

### 3. Cài đặt MongoDB Compass

- 1. Truy cập trang tải MongoDB Compass.
- 2. Chon:
  - o OS: Windows.
  - Version: Phiên bản mới nhất.
- 3. Tải file exe, cài đặt bằng cách làm theo hướng dẫn.

# Kiểm tra kết nối MongoDB

Zalo: 0377653199

- 1. Mở MongoDB Compass.
- 2. Nhập localhost: 27017 (mặc định).
- 3. Nhấn Connect để kết nối.

#### Xem thêm hướng dẫn chi tiết:

**Hướng dẫn cài đặt mongoDB cho Window:** https://phecode.vn/blog/2024/07/03/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-mongodb-cho-window/

Hướng dẫn cài đặt mongoDB cho MacOS: https://phecode.vn/blog/2024/06/11/mongodb-for-mac/